

ToDo's zum Jahreswechsel

Dies muss nach dem letzten Ausdruck für das alte Jahr geschehen!

Umstellung der Nummernkreise 2022/2023



Zum Jahresende müssen Sie die Nummernkreise in ecar umstellen! Wahrscheinlich kennen Sie diese Prozedur bereits – als Unterstützung hier eine ausführliche Anleitung:

Menü -> Stammdaten -> Hilfstabellen -> Nummernkreise

Nr.	Nummernkreis	Minimum-Nr.	Aktuelle Nr.
100	Fahrzeugannahme - 9 St.	23.000	23.000
101	Rechnungen - 9 St.	2.023.000	2.023.000
102	Lieferscheine - 9 St.	0	0
103	Storno - 9 St.	0	15
104	Bedarfe	0	0
105	Aufträge - 9 St.	230.000	230.000
106	Bestellung Neuteile - Lieferscheine	0	0
107	Wareneingang	0	0
108	Anfragen	0	0
109	Recherche	0	0
300	Barcode - 7 St.	0	100.000.000
301	Lagerbewegungssatz - wird nicht mehr benutzt	0	0
302	Buchungssatz(Fraktionsbewegungssatz) 9 St.	0	0
304	Verwertungsnachweis 7 St.	0	0

Hier gelb markiert sehen Sie zum Beispiel die Nummernkreise für die Rechnungen = 2.023.000. Die Zahl kann höchstens 9-stellig werden. Sie können den Nummernkreis optional mit 23.000.000 oder aber auch mit 20.230.000 vergeben – dann haben Sie je nach Größe Ihres Unternehmens und Ihrer Auftragslage verschieden viele Positionen für die nächsten 12 Monate frei. So verfahren Sie mit allen Nummernkreisen, die im neuen Jahr von vorn beginnen sollen oder müssen. Die Aktuelle Nummer muss dann auch auf die Minimum-Nr. geändert werden

Jahres-Verwertungsbilanz



Bewerten Sie Ihr Lager nach Gewicht und Schrottpreis?

Am 31.12. bzw. am letzten Arbeitstag im alten Jahr muss Ihre Jahres-Verwertungsbilanz ausgedruckt und gespeichert werden.

Diese ist für die Verwertungsstatistiken des alten Jahres wichtig! Vorab ist es gut zu wissen, dass nur die Verwertungsannahmen mitgezählt werden, die bis Jahresende auch abgeschlossen wurden!

Menü -> Fzg. Annahme -> Annahmepositionen -> „mit der Ampel aktualisieren“ -> eine einzelne Annahme mit Doppelklick auswählen -> Reiter: Status

The screenshot shows a software window titled "Annahmepositionen - Detailsansicht" with several tabs: "Fahrzeugschein", "Fahrzeugdaten", "Status", "Leistungen / Bemerkungen", "Bilder", "Verwertung / Verwertungsbilanz", and "Fahrzeugschein". The "Status" tab is active. The interface contains various form fields and checkboxes for vehicle status and disposal. Key elements include:

- Status:** Freigabe für Zentralbestandsanzeige
- Fahrzeugzustand:** **Gebraucht**, Unfall, Versuchsträger, Neu
- Verwendung:** **Verwertung / Demontage**, Verkauf, Versteigerung
- FzgAnnahme:** Rechnungsdruck (with date and amount fields), Storno (with date field), Demontage (with date fields)
- Druck Verwertungsnachweis:** (with date "01.10.2019", "Verwertungsnachweisnr.: 11", and "VN vorgelegt am / Notiz:" field)
- FzgVerkauf:** Rechnungsdruck (with date and amount fields), Storno (with date field)
- Status:** **aktiv**, verkauft, verwertet, versteigert (with date field)
- Buttons:** "Verkauf / Verwertung", "Ausbauliste", "Fraktionen", "Fzg.Freigabe" (highlighted in yellow), "Verfahren", "Fotomanager Fzg. Verwertung"
- Text:** "Zeigt die Annahmestelle/Rücknahmestelle der Zulassungsbehörde an, dass das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und verwertet wird." (with radio buttons for Ja, Nein, Keine Angaben), and "Zeigt der Demontagebetrieb der Zulassungsbehörde an, dass das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und verwertet wird." (with radio buttons for Ja, Nein, Keine Angaben).
- Footer:** "Um ein Auto endgültig zu verwerten und die Fraktionen ins Betriebstagebuch zu überführen, müssen Sie unten den Button 'Fzg.-Freigabe' drücken."

Wenn alles aktuell ist, kann der Bericht gedruckt werden.

Lagerwert / Anzahl / Gewicht der Ersatzteile

Menü -> Auswertungen -> Lagerberichte

Lager-Berichtsdruck

Lagerwert / Anzahl / Gewicht der Ersatzteile
(Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung)

Ersatzteile-Nummern ohne Versandpreise
(Nach Nummer und Bezeichnung)

Altersstruktur des Lagerbestands
(Nach Ersatzteil Altersstufen)

Altersstatistik I
(Baujahr / Ersatzteiler)

Altersstatistik II
(Anzahl Ersatzteile per Baujahr)

Rechnungsdatum ==
[]

bis:
[]

Anzahl Ersatzteile von Herstellern
(Anzahl und Prozentual)

Anzahl Teile für Hersteller
(Nach Anzahl und Fahrzeugtyp) Hersteller: []

Drucken

Damit erhalten Sie Ihre Auswertung:

Erstellungsdatum: Freitag, 1 November 2019

Anzahl eingelagerter Positionen (Barcode):	92	Stk
Menge eingelagerter Teile:	102	Stk
Summe Verkaufspreis (netto):	4.866,99	EUR
Gewicht eingelagerter Teile im Lager:	0,519	T
Durchschnittspreis je Teil (netto):	47,72	EUR



Mit ecar können Sie das auch auf Knopfdruck von zu Hause aus oder im Urlaub erledigen!

Und ein letzter wichtiger Hinweis zum Jahreswechsel:



Sind Ihre Daten noch aktuell? Haben Sie neue E-Mail Adressen? Neue Mitarbeiter, die mit ecar arbeiten? Neue Telefonnummern!? Bitte prüfen Sie passend zum Jahresabschluss, ob Sie und wir noch auf dem aktuellen Stand sind. Änderungen können Sie uns einfach an den Support melden – E-Mail: ecar-support@kaputt-gmbh.de.

Vielen Dank im Voraus!
